Utiliser le logiciel Outlook

Outlook est le logiciel client de courriel intégré à la Suite Office de Microsoft.

Configurer son compte courriel

Lors de votre première utilisation du logiciel Outlook, il vous faudra configurer votre compte courriel à l'aide des informations de connexion.

Référez vous à la section Paramétrer un logiciel client de courriel de notre Guide de démarrage avec un logiciel client de courriel pour connaître les paramètres généraux requis.



Si vous ne disposez pas de vos informations de connexion, veuillez en faire la demande au responsable technique de votre compte d'hébergement web.



Astuce: Vous pouvez aussi accéder à vos courriels à l'aide du Courriel Web.


1. Démarrer Outlook



Démarrer le logiciel Outlook.


---

2. Ajouter un compte




3. Inscrire vos paramètres de messagerie

Inscrire vos paramètres de messagerie dans **Compte de messagerie**.




4. Configuration manuelle

Cocher la case **Configurer manuellement les paramètres du serveur ou les types de serveurs supplémentaires**, puis cliquer **Suivant**.




5. Choisir un service

Dans la fenêtre Choisir un service, cocher **Messagerie Internet**, puis cliquer **Suivant**.




6. Paramètres de messagerie Internet

1. Choisir le protocole à utiliser (POP ou IMAP).
2. Remplir tous les champs demandés.
3. Puis cliquer **Paramètres supplémentaires**.




7. Options avancées


Sélectionner l'onglet Options avancées, puis modifier la valeur du **Serveur de courrier sortant (SMTP)** à **587** au lieu de 25.


Paramètres de messagerie Internet
Général
Éléments envoyés
Éléments supprimés
Serveur sortant
Connexion
Options avancées
Numéros des ports du serveur
Serveur entrant (IMAP) :
143
Par défaut
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :
Aucun
Serveur de courrier sortant (SMTP) :
587
Utiliser le type de connexion chiffrée suivant :
Aucun
Délais du serveur
Court
Long
1 minute
Dossiers
Chemin d'accès au dossier racine :
OK
Annuler


8.


Paramètres de messagerie Internet
Général
Éléments envoyés
Éléments supprimés
Serveur sortant
Connexion
Options avancées
Mon serveur sortant (SMTP) requiert une authentification
Utiliser les mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant
Se connecter à l'aide de
Nom d'utilisateur :
Mot de passe :
Mémoriser le mot de passe
Exiger l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)
OK
Annuler


9.


Tester les paramètres du compte
Félicitations ! Tous les tests se sont déroulés avec succès. Cliquez sur Fermer pour continuer.
Arrêter
Fermer
Tâches
Erreurs
Tâches
État
Connexion au serveur de courrier entrant (I...
Terminée
Envoi du message de test de la messagerie
Terminée

10.



11.



Voir aussi

- Courriel Web
- Utiliser le logiciel Thunderbird

- Hébergement Web

Service relié

- kajoom.ca/services/hebergement

From:
https://wiki.kajoom.ca/ - **Documentation de KAJOOM**

Permanent link:
https://wiki.kajoom.ca/courriel/logiciel_client/outlook?rev=1415237964

Last update: **2014/11/05 20:39**