

Cette page a été déplacée, le nouvel emplacement est [hébergement\\_web](#).

# Hébergement Web

Votre hébergement web consiste en un ensemble de « services web » que vous pouvez gérer à l'aide de votre panneau de configuration DirectAdmin.

## Se connecter au Panneau de configuration

Pour accéder au panneau de configuration DirectAdmin :

- votredomaine.ext:**2222**

Notez bien les deux points et le chiffre 2222 à mettre après votre nom de domaine.

Vous pouvez également accéder à votre panneau de configuration par l'adresse de Kajoom.Ca, ça marche également!

- [kajoom.ca:2222](#)

Vous devrez fournir votre **nom d'utilisateur** (celui de votre compte d'hébergement, habituellement un petit nom court, tout en minuscules) ainsi que le **mot de passe** associé.

The image shows the DirectAdmin login interface. It features a dark blue header with the text "DIRECTADMIN" in large white letters. Below the header is a light blue bar with the text "Panneau d'administration". The main area is white and contains the instruction "Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe" in orange. There are two input fields: "Nom d'utilisateur:" and "Mot de passe:". Below the "Mot de passe:" field is a "Connexion" button. In the bottom left corner is the DirectAdmin logo, and in the bottom right corner is a link that says "Consulter directement mes courriels".

**DIRECTADMIN**

Panneau d'administration

Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

 [Consulter directement mes courriels](#)

## FTP

Le service FTP (File Transfer Protocol) permet d'envoyer et de recevoir des fichiers entre votre ordinateur et le serveur web. C'est une méthode couramment utilisée pour gérer les fichiers sur un site web.

### Logiciel recommandé

Nous vous conseillons l'utilisation du très bon logiciel FTP **Filezilla** que vous pouvez télécharger ici :



- [Télécharger Filezilla](#)

### Se connecter par FTP

Pour se connecter à votre site web par FTP, démarrez d'abord le logiciel Filezilla.

Lors de la première connexion vers votre site, il faut configurer les informations de connexion qui seront gardés en mémoire le logiciel.

Voici les informations que vous aurez besoin pour vous connecter à votre site :

- Serveur : [ftp.votredomaine.ext](#)
- Port : laisser par défaut à 22
- Type de connexion : Normale
- Nom d'utilisateur : tel que fourni
- Mot de passe : tel que fourni

Remplacez « *votredomaine.ext* » par votre nom de domaine, par exemple :

- [ftp.kajoom.ca](#)

Vous pouvez gérer vos utilisateur FTP et leurs mots de passe associés via votre panneau de configuration DirectAdmin. Si vous ne disposez d'un accès au panneau de configuration, veuillez communiquer avec le responsable technique de votre site.

---

### Voir aussi

- [Courriel Web](#)
- [Voir un site de test privé](#)

## Services reliés

- [kajoom.ca/services/hebergement](https://kajoom.ca/services/hebergement)
- 

From:

<https://wiki.kajoom.ca/> - **Documentation de KAJOOM**

Permanent link:

[https://wiki.kajoom.ca/hebergement\\_web?rev=1414894548](https://wiki.kajoom.ca/hebergement_web?rev=1414894548)



Last update: **2014/11/03 00:00**